anySAN

v01.11.12

Inhaltsverzeichnis

1.	Einle	eitung3
2.	Abh	ängigkeiten4
3.	Star	tMe Up5
4.	Stor	age Units6
4	.1.	Eigenschaften einer Storage Unit6
4	.2.	Anlegen / Ändern / Löschen einer Storage Unit7
4	.3.	Multi Item Editor
5.	FC-S	witche8
5	5.1	Eigenschaften eines FC-Switches
5	5.2	Anlegen / Ändern / Löschen eines FC-Switches9
5	i.3.	Multi Item Editor
6.	SAN	Devices
6	o.1	Eigenschaften von SAN devices
6	.2	Anlegen / Ändern / Löschen eines SAN devices11
6	.3	Multi Item Editor
5.	Proj	ekte12
5	i.1 Eig	enschaften eines Projektes12
5	5.2 An	legen / Ändern / Löschen eines Projektes13
5	5.3	Multi Item Editor
5	6.4	Zuordnung von Platten zu einem Projekt14
6.	Date	enaustausch
7.	Eins	tellungen16
7	'.1	Programmeinstellungen
8.	Setu	ıp18
8	8.1 aut	tomatische Sammler / Agenten via CRONTAB18
Α.	Info	rmationen19

1. Einleitung

anySAN ist eine Webapplikation auf der Basis von Apache + PHP + postgre/SQL auf einem LINUX System zur Verwaltung, Administration und Dokumentation ihrer SANs. Es werden alle wichtigen Parameter der SAN Komponenten (FC-Switche, Storage Units, VMWare Hosts, dedicated Server, Tapes, Libraries) automatisch/manuell ermittelt und in einer Datenbank verwaltet. Der generische Aufbau der DB lässt jederzeit einer Erweiterung bzw. Anpassung von bestehenden Ausgaben zu. Bei der Entwicklung wurde Wert auf minimale Hardwareanforderungen und Systemvoraussetzungen gelegt, deshalb kann hier ein handelsüblicher PC mit :

- CPU > 2.5GHz
- RAM > 2 GB
- HDD > 2 GB

und einer LINUX Installation (CentOS) eingesetzt werden. Die Appliance kann auch vorinstalliert und vorkonfiguriert geliefert werden. Für die Integration in das Firmennetzwerk ist eine IP Adresse und freie Ports auf der Firewall für folgende Services notwendig :



Die Applikation und die genutzten Services laufen nicht unter ROOT, jeder Service hat seinen eigenen User. Der Zugang zur WebGUI ist accountgeschützt und trennt zusätzlich Standard- und Adminuser mit einer eigenen Passwortverwaltung.

2. Abhängigkeiten

Für die Datensammlung müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- FC-Switche
 - Zugriff auf eine SNMP r/o Community
 - o Zugriff auf einen SSH Account zum Ausführen von CLI-Kommandos
- Storage Units
 - o Zugriff auf Admin-/Management Tools der Storage Units (s. Seite 6)
 - § z.B. RAIDOFFLINETOOL bei XP, USP
 - § z.B. NavSecCli bei EMC
- VMWare
 - o Zugriff auf ESX API

3. StartMe Up

Nach einer erfolgreichen Installation und Start des Systems ist anySAN auf der Appliance über...

http://server_name_or_IP:2012

erreichbar. Der Startbildschirm zeigt...

- 1) oben Menü mit WWPN Styler, Suchfeld und Menüstruktur
- 2) mitte beim Start der Applikation oder Klick auf das anySAN Logo wird eine SAN Grafik angezeigt. Die Auswahl der einzelnen verwalteten SANs und Fabrics erfolgt über die SELECT/CHECK-Boxen. Während der Nutzung erfolgen alle Ausgaben in diesem Bereich.
- 3) unten Storage Overview (rechts)



4. Storage Units

Folgende Storage Hersteller werden zur Zeit von anySAN unterstützt :

Hewlett Packard (XP 1024+) via RAIDOFFLINETOOL OK • • Hewlett Packard (EVA) via SSSU OK • Hitachi (USP) via RAIDOFFLINETOOL Life-Test notwendig • NetApp (FASxxx) OK via NetApp-API EMC DMX via SYMCLI OK EMC Clariion via NAVISECCLI OK • EMC VMAX via NAVISECCLI geplant •

Storage unit properties

4.1. Eigenschaften einer Storage Unit

Aus dem Menü oder über die Suchfunktion in der Menübar kann man sich die wichtigsten Eigen-schaften, den visualisierten Füllgrad und die SAN Verbindungen einer Storage Unit anzeigen lassen. Links in den Anzeigen verweisen auf weitere Informationen. Zum Ändern der Eigenschaften wird der Link am Seitenanfang (unit name) genutzt. Am unteren Rand der Bildschirmausgabe findet man den Link für das Layout der physischen Platten. Für jede logische Disk können zusätzliche Eigenschaften angezeigt werden. Verschiedene Filter runden die Ausgabe ab.



Show storage unit layout	
emulation devices size is CMDDEV	CU 00
LUNGROUP host mode is luse disk type	refresh view
legend CVS assigned CVS CMDDEN free 072 GB assigned 072 GB free 146 0	V UNKNOWN WWN VDEV POOL GB assigned 146 GB free 300 GB assigned 300 GB
RAID5(3+1) -> () -> (3+1) RAID5(3+1) -> () -> (3	3+1) RAID5(3+1) -> () -> (3+1)
AG LDEV LUN port AG LDEV LUN	port AG LDEV LUN port
1-1 00:00 001 3A,4A 1-2 00:1D 001 :	3A,4A 1-3 00:3A 001 3A,4A
1-1 00:01 002 3A,4A 1-2 00:1E 002 :	3A,4A 1-3 00:3B 002 3A,4A

DEVOSS GmbH (c) 2011

4.2. Anlegen / Ändern / Löschen einer Storage Unit

Die Neuanlage einer Storage Box ist über den Button "storage units" erreichbar, die anderen Funktionen aus der Anzeige einer Storage Unit. Der Dialog für alle genannten Aktionen ist im Aufbau immer der gleiche. Die benannten Eingabe- und Auswahlfelder müssen alle mit Werten gefüllt werden. Ein Check der Eingaben erfolgt vor Absendung des Formulars. Der WWN Decoder (funktioniert vorerst nur für Hitachi / HP XP) kann aus einer Port-WWN eines FC-Adapters die Seriennummer der XP ermitteln.

4.3. Multi Item Editor

Ab Version 01.10.08 ist ein Multi Item Editor integriert. Er ermöglicht das Editieren der Eigenschaften von mehreren, schon vorhandenen, Storage Units gleichzeitig. Über eine Filterfunktion kann die Anzahl der Datensätze eingrenzt werden. Die Daten können zwischen den Feldern per Cut&Paste kopiert werden. Diese Art des Editierens verkürzt die Datenbearbeitung von mehreren Datensätzen erheblich.

edit storage un	it properties
delete storage unit	
unit name	STU0001
serial	USP-V 12345
unit type	Hitachi USP V
location	DC 1 - P/12
SVP IP	195.180.241.101
	WWW decoder
edit storage unit	

1007 1007 1007	u arîjan		In the property of the terms	
nit name		~		
earch				
v 1	use multi item (editor		
	A 💿 NetApp 🤇	Storage unit		

edit/de	elete properties for m (type a unit name or partially	ultiple storage unit	is		
delete	unit name	serial	location	SVP IP	type
	KBXP1	60082	PM1	192.168.32.36	Hewlett-Packard XP12000 💌
	KBXP2	10677	PM4	192.168.32.37	Hewlett-Packard XP12000 💌
save m	nodifications				_

5. FC-Switche

Folgende FC-Switch Hersteller werden zur Zeit von anySAN unterstützt :

- Brocade
- Cisco
- McData

Die Kommunikation erfolgt via SNMP oder CI (TELNET/ SSH). Die Daten (Community, Login Credentials) hierfür sind in der Konfiguration von anySAN hinterlegt (s. Punkt 7)

5.1 Eigenschaften eines FC-Switches

fc-switch proper	ties										
fc switch name	EDGE0011	port ID	slot	port speed	max speed	type	host	device port	WWPN	info	top ten
firmware	v6.3.0.a	000	000	8 Gbit	8 Gbit	ISL short wave	CORE0001	000	200000F351BB39128		
serial number	USB000011	001	001	8 Gbit	8 Gbit	ISL short wave	CORE0001	001	200100F351BB39128		
number of ports	32	002	002	8 Gbit	8 Gbit	ISL short wave	CORE0001	002	200200F351BB39128		
IP address	195.180.241.11	003	003	8 Gbit	8 Gbit	ISL short wave	CORE0001	003	200300F351BB39128		
SAN	DATA SAN	004	004	8 Gbit	4 Gbit	1					
fc domain	11	005	005	8 Gbit	4 Gbit						
fabric	1	006	006	8 Gbit	4 Gbit	l					
fabric usage	Edge	007	007	8 Gbit	4 Gbit						
isprincipal	no	800	008	8 Gbit	4 Gbit	raid array	STU0001	CL1A	50060BC3B581D300		
location	DC 1	009	009	8 Gbit	4 Gbit	raid array	STU0001	CL3A	50060BC3B581D320		
model	Brocade 4900	010	010	8 Gbit	4 Gbit	raid array	STU0001	CL5A	50060BC3B581D340		
		011	011	8 Gbit	4 Gbit	raid array	STU0001	CL7A	50060BC3B581D360		
		012	012	8 Gbit	4 Gbit	raid array	STU0001	CL1B	50060BC3B581D301		
		013	013	8 Gbit	4 Gbit	raid array	STU0001	CL3B	50060BC3B581D321		
-	53 Y	014	014	8 Gbit	4 Gbit	raid array	STU0001	CL5B	50060BC3B581D341		
re	escan WWNs	015	015	8 Gbit	4 Gbit	raid array	STU0001	CL6B	50060BC3B581D361		
		016	016	8 Gbit	4 Gbit						
		017	017	8 Gbit	4 Gbit						
		018	018	8 Gbit	4 Gbit						
		019	019	8 Gbit	4 Gbit						
		020	020	8 Gbit	4 Gbit	SAN device	P04DB	FC0	5001438000B5DBE8		
		021	021	8 Gbit	4 Gbit	SAN device	ISIDB20	FC0	5001438005661B4E		
		022	022	8 Gbit	4 Gbit						
		023	023	8 Gbit	4 Gbit						
		024	024	8 Gbit	4 Gbit						
		025	025	8 Gbit	4 Gbit						
		026	026	8 Gbit	4 Gbit						
		027	027	8 Gbit	4 Gbit						
		028	028	8 Gbit	4 Gbit						
		029	029	8 Gbit	4 Gbit						
		030	030	8 Gbit	4 Gbit						
		031	031	8 Gbit	4 Gbit						

Aus dem Menü oder über die Suchfunktion in der Menübar kann man sich die wichtigsten Eigenschaften und die Portbelegung eines Fibre Channel Switches anzeigen lassen. Links in der Anzeige verweisen auf weitere Informationen. Ein Klick auf den "fc switch name" leitet zur Bearbeitung der Daten weiter. Ein Klick auf die IP-Addresse öffnet ein TELNET-Fenster auf dem Switch.

Der "rescan WWN" Button macht das was drauf steht, es werden alle Ports aktualisiert...

edit/delete fc-s	switch properties										
update fc-switch	r data	port ID	slot	port speed	max speed	type	host	device port	WWPN	info	top ten
delete fc-switch		000	000	8 Gbit	8 Gbit	ISL short wave 💌	CORE0001	000	200000F351BB39128		
fc switch name	EDGE0011	001	001	8 Gbit	8 Gbit	ISL short wave 💌	CORE0001	001	200100F351BB39128		
firmware	v6.3.0.a	002	602	8 Gbit	8 Gbit	ISL short wave 💌	CORE0001	002	200200F351BB39128		
serial number	USB000011	003	003	8 Gbit	8 Gbit	ISL short wave	CORE0001	003	200300F351BB39128		
number of ports	32 ports 💌	004	004	8 Gbit	4 Gbit	please select 💌	~				
IP address	195.180.241.11	005	005	8 Ghit	4 Ghit						
SAN	DATA SAN	000	000	o obit	+ Obit	prease select					
fc domain	11 💌	006	606	8 Gbit	4 Gbit	please select 📉	<u> </u>				
fabric	⊙1 O2		1003	0.01.7	4 Gbit	please!-					
fabric usage	standard core	025	025	8 Gbit	4 GDIT	please select 💌				<u> </u>	
location	DC 1	026	026	8 Gbit	4 Gbit	please select 💌					
model	Brocade 4900	027	027	8 Gbit	4 Gbit	please select 💌	M				
-		028	028	8 Gbit	4 Gbit	please select 💌	M				
		029	029	8 Gbit	4 Gbit	please select 💌					
edit fc-switch >>	1	030	030	8 Gbit	4 Gbit	please select 💌					
	-	031	031	8 Gbit	4 Gbit	please select 💌	×				

5.2 Anlegen / Ändern / Löschen eines FC-Switches

Die Neuanlage eines FC-Switches ist über den Button "fibre switches" erreichbar, die anderen Funktionen aus der Anzeige eines FC-Switches. Der Dialog für alle genannten Aktionen ist im Aufbau immer der gleiche. Die benannten Eingabe- und Auswahlfelder müssen alle mit Werten gefüllt werden. Ein Check der Eingaben erfolgt vor Absendung des Formulars.

Nachdem die IP-Adresse des Switches bekannt ist, kann ein Scan der Switchdaten mit dem Button "update fc-switch data" erfolgen. Spätere Änderungen im Environment können so schnell eingepflegt werden.

Die Portbelegung erfolgt in mehreren Schritten, dazu werden die Eingabe- und Auswahlfelder wie folgt befüllt :

- Auswahl Port-Typ
- Auswahl Host
- Eintrag Adapter/Port (optional bei XP wird der Port über die WWN ermittelt und automatisch befüllt (alle 2h))
- Eintrag optionaler Informationen
- eine WWN kann vergeben werden, wird beim nächsten WWN Scan aber automatisch ermittelt und eingetragen

5.3. Multi Item Editor

Ab Version 01.10.08 ist ein Multi Item Editor integriert. Er ermöglicht das Editieren der Eigenschaften von mehreren FC-Switchen gleichzeitig. Über eine Filterfunktion kann die Anzahl der Datensätze eingrenzt werden. Die Daten können zwischen den Feldern per Cut&Paste kopiert werden. Diese Art des Editierens verkürzt die Datenbearbeitung von mehreren Datensätzen erheblich.

6. SAN Devices

anySAN verwaltet alle SAN Komponenten die nicht in die Kategorie "Switche" und "Storage Box" zählen als SAN Device, dies betrifft also :

- Server
- Libraries
- Access-Gateways
- Virtual Connects

6.1 Eigenschaften von SAN devices

<mark>environment</mark>						
index device_name lo	cation type_name					
🔳 save data as CSV						
Connections agenda >> [] - WWN is	historical - but not onl	ine * defined zon	e - but not :	actual i	running	
index switch name fc	domain state	port portspeed	san	fabric	WWDD	principal fc zones
1 EDGE0011 11	online/insync	020 8 Gbit	DATA SAN	1	5001438000B5DBE8	CORE0001 NOT ZONED
2 <u>EDGE0021</u> 21	online/insync	020 8 Gbit	DATA SAN	2	5001438000B5DBEA	CORE0004 NOT ZONED
escan 4 WWN	n zoning					
device - storage(on	nly available if WV	VN correctly s	et on sto	rage	unit)	
1 STU0001 1A F	P04DB 48.83					
2 STU0001 1B F	P04DB 97.66					
3 STU0001 1C F	P04DB 58.60					
4 STU0001 10 F	P04DB 126.96					
15100001 112 14						
73 1010002 4C F	P04DB 58.60					
74 STU0002 4D F	P04DB 126.96					
75 STU0002 4E F	P04DB 97.66					
76 STU0002 4F F	P04DB 156.75					
77 STU0002 4J F	P04DB 322.27					
70 STU0002 4K F	P04DB 322.27					
80 STU0002 4M F	P04DB 322.27					
complete storage overvi	iew					

DEVOSS GmbH (c) 2011

Aus dem Menü oder über die Suchfunktion in der Menübar kann man sich die wichtigsten Eigenschaften, die SAN Verbindungen und den zugeordneten Speicher der SAN Komponente anzeigen lassen. Links in der Anzeige verweisen auf weitere Informationen. Zum Ändern der Eigenschaften wird der Link am Seitenanfang (device name) genutzt. In der Verbindungstabelle kann zu den jeweiligen FC-Switchen gewechselt werden, auf den Principal-Switch eine TELNET-Session geöffnet oder die Zoningeinträge angezeigt werden. Die Buttons "rescan 4 WWN" und "rescan zoning" machen das was drauf steht, aber nur für die entsprechenden Komponenten…

6.2 Anlegen / Ändern / Löschen eines SAN devices

delete SAN devi	ce 🔲		
device name	P04DB	static WWPNs (comma separated)	
IP address	192.168.58.10		
domain	domain.priv		
location	DC 1 G/12]	
TOP-TEN			
device type	server		
OS type	HP-UX 11.23	1	

Die Neuanlage eines SAN Devices ist über den Button "SAN devices" erreichbar, die anderen Funktionen aus der Anzeige eines SAN devices. Der Dialog für alle genannten Aktionen ist im Aufbau immer der gleiche. Die benannten Eingabe- und Auswahlfelder müssen alle mit Werten gefüllt werden. Ein Check der Eingaben erfolgt vor Absendung des Formulars.

Der Eintrag von statischen WWPNs in die Eingabezeile erfolgt bei Blade-Servern in einem Enclosure / Blade Center oder Access Gateway. Diese SAN Komponenten werden am FC-Switch-Port als NPIV Eintrag geführt und damit eine Zuordnung erfolgen kann, werden die WWPNs hinterlegt. Das Eingabeformat ist gleich dem einer XP (ohne Trenner, 16 Digits HEX).

6.3 Multi Item Editor

Ab Version 01.10.08 ist ein Multi Item Editor integriert. Er ermöglicht das Editieren der Eigenschaften von mehreren SAN Device gleichzeitig. Über eine Filterfunktion kann die Anzahl der Datensätze eingrenzt werden. Die Daten können zwischen den Feldern per Cut&Paste kopiert werden. Diese Art des Editierens verkürzt die Datenbearbeitung von mehreren Datensätzen erheblich.

5. Projekte

Für Abrechnung, Serverzuordnung, Laufzeitbeschränkung oder ganz andere Gründe ist es sinnvoll Projekte verwalten zu können. Der zugeordnete Speicher wird in Projekten zusammengefasst und kann als Block / eine Einheit betrachtet werden. Ab Version 01.10.08 wurde eine Möglichkeit zur Projekthierarchieverwaltung eingeführt. Projekte können ein Child/Parent Verhältnis eingehen und werden auch so gelistet.

5.1 Eigenschaften eines Projektes

project properties	
project name <u>TESTPROJEKT</u> billing period from 11.06.2010 notices Testprojekt fuer	to 11.06.2010 so allerlei
index child 1 SAP TRP	project properties
Project storage summary index unit_name size_gb 1 BE806103 650.00 2 summary 650.00	project name <u>SAP TRP</u> <u>link/unlink storage</u> billing period from 27.07.2010 to 27.07.2010 notices parent project <u>TESTPROJEKT</u>
<mark>■ save data as CSV</mark>	project storage summary
extended project storage overview	indexunit_namesize_gb1BE806103650.002summary650.00
	save data as CSV
	unit name device BE806103 Wirtual Disks/USS Computing/bbn0csbvs10/BBN2CSB1-System03-B2\ACTIVE
	BE806103 IVirtual Disks\HBM\hbmlxpep_new\hbmlxpep_50GB_1\ACTIVE BE806103 IVirtual Disks\USS Computing\BBN1CSB1-System01-B2\ACTIVE

Aus dem Menü oder über die Suchfunktion in der Menübar kann man sich die wichtigsten Eigenschaften und eine Speicherübersicht eines Projektes anzeigen lassen. Links in der Anzeige verweisen auf weitere Informationen. Zum Ändern der Eigenschaften wird der Link am Seitenanfang (project name) genutzt. Der Button "link/unlink storage" dient zur Weiterleitung zur Zuordnung von Platten zu einem Projekt.

<mark>edit project p</mark> r	operties					
delete project project name						
billing period from notices	27.07.2010		to	27.07.2010		
parent project	none 💌]				
edit project						

5.2 Anlegen / Ändern / Löschen eines Projektes

Die Neuanlage eines Projektes ist über den Button "projects" erreichbar, die anderen Funktionen aus der Anzeige eines Projektes. Der Dialog für alle genannten Aktionen ist im Aufbau immer der gleiche. Die benannten Eingabe- und Auswahlfelder müssen alle mit Werten gefüllt werden. Ein Check der Eingaben erfolgt vor Absendung des Formulars.

5.3 Multi Item Editor

Ab Version 01.10.08 ist ein Multi Item Editor integriert. Er ermöglicht das Editieren der Eigenschaften von mehreren Projekten gleichzeitig. Über eine Filterfunktion kann die Anzahl der Datensätze eingrenzt werden. Die Daten können zwischen den Feldern per Cut&Paste kopiert werden. Diese Art des Editierens verkürzt die Datenbearbeitung von mehreren Datensätzen erheblich.

5.4 Zuordnung von Platten zu einem Projekt

storage unit	free devices	project devs
89911332 🔺 89911339	01:00	STU0001 - 01:12
\$9917504	01:05	STU0002 - 01:12
9918221	01:06	S9918221 - /vol/Notes_Data/dde10b04-data.lun
SE000448	01:08	S9918221 - /vol/Notes_Logs/dde10b02-logs.lun
SE000449	01:0A	S9918221 - /vol/Notes_Logs/dde10b03-logs.lun
E001048	01:0B	
E001049	01:0C >>>>	
E001200	01:0D	
E001201	01:0E	
E001210	01.0	
TU0001	01-11	~
TU0002	01:13	
TU0003	01:15	link

Die Plattenzuordnung zu einem Projekt erfolgt über die dargestellten Elemente. Nach Auswahl der Storage Box werden alle freien Platten (bei XP müssen die Platten einem Port mit LUN zugewiesen sein) in der zweiten Liste dargestellt. In dieser Box ist eine Mehrfachauswahl möglich. Nach Klick auf den Button ">>>>" werden die ausgewählten Platten in das rechte Fenster transferiert und sind somit dem Projekt fast schon zugewiesen. Platten aus dem Projekt entfernen wird in Box 3 erledigt. Die entsprechende(n) Platte(n) auswählen und auf "unlink" klicken. Alle Änderungen werden nach Klick auf den Button "save changes" dem Projekt zugeordnet und gespeichert.

6. Datenaustausch

abo	axchauða
ort storag	e unit config data
rt unit name	e config data
KBXP1	25.08.2009 15:00
KBXP2	25.08.2009 15:00
ick check	k all import≫
ort EVA co	onfig data
EVA nam	e config date
DE00010	15 05.00.2010 07.25.40
ick chec	k all import >>
ort NetAp	p config data
rt bead pag	
MUCCOS	42
MULAUA	
MUCS02	47
	ort storag ft unit nam KBXP1 KBXP2 ick Chec ort EVA c it EVA nam BE80610 ick Chec ort NetAp

Die Datenbank benötigt die Konfigurations-daten der Storage Boxen für die Capazitäts-planung, Layoutdarstellung, Server Security u.v.a.m.

Im Punkt "data exchange" werden alle verwalteten Storage Boxen aufgelistet und können über die Checkbox vor dem Namen ausgewählt werden – durch Klick auf den Button "import >>" wird eine Importroutine gestartet, die alle relevanten Daten in die DB transferiert. Für Hitachi und EVA sind Clients auf dem SVP/der Appliance notwendig (Download der Packages im Administrationsbereich). Die NetApps werden online abgefragt.

7. Einstellungen

SAN names	
please select	×.
SAN device types	
please select	
fc-switch types	
please select	v
storage unit types	
please select	v
NetApp types	
please select 352x825	
EVA types	
please select	
OS types	
please select	
data collector clients	
please select	v
anySAN user accounts	
please select	v
any SAN admin accounts	
please select	· ·

In diesem Abschnitt können interne Daten- und Devicetypen verwaltet werden. Zusätzlich ist hier die Nutzerverwaltung und der Downloadbereich der benötigten Datensammlerclients – einfach den entsprechenden Punkt in der SELECT Box auswählen...

Die Einstellungen (Credentials, Communities, DB Access usw.) für anySAN erreicht man über den Button "application settings". Ab Version 01.10.08 kann jeder in der DB verwaltete Datentyp um spezielle Felder erweitert werden.

7.1 Programmeinstellungen

Die Programmeinstellungen sind selbsterklärend. Ein Label über den Eingabefelden erklärt die Funktion der Einträge. Specials werden noch wie folgt erläutert...

preferences	
project title anySAN	Projekt Titel
r/o SNMP community (fc-switch access) public	SNMP readonly Community
PostgreSQL DB server localhost PostgreSQL DB port 2112 PostgreSQL DB name anysan_sample PostgreSQL DB user mpgj PostgreSQL DB user password test DB connection	DB Access es gibt eine Beispiel Datenbank "anysan_sample" und eine leere Produktivdatenbank "anysan". Nach Eintrag der richtigen Werte kann die DB Verbindung getestet werden. Voreinstellung ist die Beispieldatenbank.
SSH user (fc-switch access) user SSH user password (fc-switch access) test SSH accession	SSH Zugang für BROCADE SAN Switche
FTP server (data transfer) 16.57.233.55 FTP user (data transfer) transfer FTP user password (data transfer)	FTP Zugang zum Datentransfer
test FTP connection path to fc-switch config files //DEVOSS/WEB/transfer/swcfg/ path to Hitachi/Sun/HP storage unit config files //DEVOSS/WEB/transfer/raidofg/ path to Hewlett Packard EVA config files //DEVOSS/WEB/transfer/evacfg/ FTP transfer directory //DEVOSS/WEB/transfer/e/	Pfade zu den Konfigurationsdateien
eMail FROM anysan@devoss.de	Globaler eMail Absender bei Nachrichtenversand
NetApp script directory //DEVOSS/scripts/netapp edit credentials	NETAPP Skripte, Einstellungen, die NetApp-API Credentials werden in einem gesonderten Editor aufgerufen.
save settings	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

8. Setup

Nach der Installtion müssen folgende Punkte abgearbeitet werden :

- Einstellungen an das Environment anpassen (s. Punkt 0)
- auf den Storage Boxen müssen die Datenagenten installiert werden
- auf einem Server muss der BC/CA Agent für XP ausgerollt werden à SAN Access notwendig
- Credentials für die FC-Switche unter /DEVOSS/scripts anpassen
- Test der Skripte

8.1 automatische Sammler / Agenten via CRONTAB

##* DB backup 20,50 6-21 * * * /DEVOSS/scripts/db.backup ##* scripts+configs backup 25 6,9,12,15,18,21 * * * /DEVOSS/scripts/backup ##* daily business 35 4,6,8,10,12,14,16,18,20 * * * /DEVOSS/scripts/daily.business ##* daily DB maintenance 5 21 * * * /DEVOSS/scripts/db.maintenance ##* BC/CA config from XP 15 4,6,9,12,15,18,20 * * * /DEVOSS/scripts/bc_ca/GenerateXPBCCAConfig ##* get fc switch config 10 22 * * * /DEVOSS/scripts/GetAllSwitchConfig ##* get fc switch enc-out counts 10 4 * * * /DEVOSS/scripts/GetAllErrorInfo

Diese Zeilen müssen auf der Appliance zur crontab des Users root hinzugefügt werden.

crontab –e per Cut & Paste die obigen Zeile kopieren und einfügen speichern und verlassen des Editors (vi à ESC :x!)

A. Informationen

Webseite FAQ Kontakt eMail http://anysan.devoss.eu http://anysan.devoss.eu/FAQ/ anysan@devoss.de